

PenmapCloud-Datenaustausch (am Beispiel von AutoCAD-WS)

Seit der PenmapEncore - Version 8.1 ist es möglich die mit Penmap erfassten Daten über einen Cloud-Server auszutauschen. Dadurch kann man auf einfache Weise ein Datenbackup erstellen oder eine Datensynchronisation z.B. mit dem Büro durchführen. Als kostenfreier Dienst bietet sich hier z.B. AutoCAD-WS an.


1.) Erstellen Sie sich einen Zugang (Create Account) beim Service AutoCAD-WS:
<http://www.autocadws.com>

2.) Einrichten des Zugangs im Penmap:

- Starten Sie Penmap und klicken Sie lang auf „Share“



- Tragen Sie Ihre Anmeldedaten in der nachfolgenden Maske ein

A dialog box titled 'Share Einstellungen'. It contains a 'Service Name' dropdown menu with 'AutoCAD WS' selected. Below it is a 'Nutzer ID' text field with 'info@hvsjena.eu' entered. A 'Passwort' text field contains ten asterisks. At the bottom, there is a checked checkbox labeled 'Mit Penmap Projektdatei', which is circled in red. At the very bottom are two icons: a red 'X' and a green checkmark.

3.) Bearbeiten Sie Ihr Penmap-Projekt wie gewohnt...

4.) Übertragen des bearbeiteten Penmap-Projektes in die Cloud:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr PC / PDA eine aktive Internetverbindung besitzt. (Hinweis: beim PDA ist es auch ausreichend, wenn dieser über „ActiveSync“ mit einem PC mit Internetzugang verbunden ist.)


- Klicken Sie kurz auf „Share“



- Die Daten werden jetzt in der Cloud gesichert und auch ggfls. mit vorhandenen Projekten synchronisiert.

5.) Bearbeiten des Projektes in der Cloud (AutoCAD-WS):

- Loggen Sie sich in den Dienst ein: <https://www.autocadws.com/lang/de/login.html>
- Klicken Sie auf der linken Seite auf „Zeichnungen“. Sie sehen dann Ihre Zeichnung „Projekt.dwg“ und die zugehörige Penmap-Projektdatei „Projekt.pdt“.



- Sie können die Zeichnungsdatei markieren und im Online-Editor von AutoCAD-WS öffnen.



- Im Editor haben Sie verschiedene Funktionen für „Ansicht“, „Zeichnen“, „Beschriften“ u.a.m. Im Bereich „Ausgabe“ finden Sie Funktionen zum Plotten als PDF- oder DWF-Datei. Im Bereich „Start“ - „Herunterladen“ können Sie Ihre Zeichnung in verschiedene Formate exportieren (z.B. als DXF-Datei).

6.) Wollen Sie Ihre Zeichnungsdateien offline betrachten oder ausdrucken bieten sich folgende, kostenfreie DXF/DWG-Viewer an:

<http://www.autodesk.com/dwgtrueview>

<http://www.bravaviewer.com/viewers.htm>

<https://fastcad.com/getvw7.php>

<http://caff.de/dxfviewer/>

...bei weiteren Fragen können Sie sich gern hierhin wenden:

Hommel Vermessungssysteme GmbH
Karl - Marx - Allee 20
D-07747 Jena
 Tel.: (03641) 225295 Fax: (03641) 236791
 Mobil: (0179) 7831555
 Email: info@hommel-vermessungssysteme.de
 Web: www.hommel-vermessungssysteme.de

Bearbeiter: Frank Finsterbusch
 Webseite: <http://www.hvsjena.eu>
 Email: info@hvsjena.eu

Stand: 09.02.2012